① PC 起動させ上部右の「アップルマーク」を選択します。



② 「システム環境設定」を選択します。



③ システム環境設定の画面で「ネットワーク」を選択します。



④ ネットワークの画面で「詳細」を選択します。

| ネットワージ | 環境: 自動 🛟 | |
|---|---|------|
| ● AirMac 授続 ● Ethernet 未接続 | 状況: 接続 AirMac を切にする AirMac は kizuna-free に接続していて、IP アドレス 192.168.11.2 が設定されています。 | |
| ● FireWire 未接続 FireWire | ネットワーク名: ✓ 新しいネットワークに接続することを確認 成知のネットワークに自動的に接続されます。既知のネット ワークに接続できない場合は、新しいネットワークに接続す る前に確認メッセージが表示されます。 | |
| | (| フリック |
| | ✓ メニューバーに AirMac の状況を表示 詳細… ?) | |

⑤ ネットワークの画面で「IPv6の構成」で「切」を選択します。

| ſ | 000 | ネッ | トワーク | |
|----|------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| | 【 ▲ ▶ すべてを表示 | | | ٩ |
| | 🤿 AirMac | 7-2881 (38 | | Ξ. |
| | AirMa | TCP/IP DNS WIN | 5 802.1X プロキシ | Ethernet |
| | IPv4 の構成 | : DHCP サーバを使用 | \$ | |
| | IPv4 アドレス | : 192 | (| DHCPリースを更新 |
| | サプネットマスク | 255 | CP クライアント ID: | (必要な場合) |
| 重要 | ルーター IPv6 の構成 | : 192. : (切) | • | |
| | | ७ मि | 」を選択 | |
| | 表现 | 示項目で「 切」 が無 | 無い方は、下記⑥ ^以 | X |
| | 降衣 | をご確認ください。 | | - m - 10 |
| | ? | | (++ | ンセル) (OK) |
| | - | | | |

⑥ トップ画面に戻り「移動」の「ユーティリティ」を選択します。



ユーティリティの画面で「ターミナル.app」を選択します。



⑧ お客様の利用環境によって下記より ?・? のどちらかを直接入力してくだい。





- ⑨ 上記を入力後に、「return」 → 「mac パスワード入力」→「return」→「exit」
- 10 以上で、設定終了です。

以上で、インターネットをご利用いただけます。